1. WMS serveriga ühendumine

"File" menüüst valida "Open from server" (või "Layer" menüüst "Add from server") ning sisestada serveri aadress (näiteks http://kaart.maaamet.ee/wms/kaart). Vajutame OK ning ootame natuke.

2	TatukGIS Viewer -		- 🗆 🛛
<u> </u>	<u>I</u> ools <u>H</u> elp _↓		
🗋 🗁 🚔 🚔 🗁 🖉 💁 🦷	ଓ ⊠ ₩ + ↔ € ९ ଓ ∿ • * ∉ • _•		
		Selected	□ ↓ ×
Address:	Open from server		
http://kaa Service.typ Auto You are runni	t.maaamet.ee/wms/alus v e: v Ig version 4.31.0.11889	Cancel Help	<u> </u>
		Layers Hierarchy	
		Minimap	□ ₽ ×
		Map World	
Welcome 2D 3D	×	X : 0,0000 Y :	0,0000

2. Kaardikihtide sisse-välja lülitamine

Kui programm on serveri aadressi omaks võtnud ning jälle käskudele allub, siis *"Legend"* sektsiooni kaudu saab sisse lülitada huvipakkuvad kaardikihid. Kihtidel on Maa-ameti poolt seadistatud mõõtkavavahemikud ehk siis kiht võib olla sisse lülitatud, kuid kui kaardiaknas midagi ei kuvata, siis ei ole kaardi suurendus selle kihi jaoks *"see* õige" – tuleb pilti suurendada või vähendada. Kihi nime peal topeltklikk avab kihi seadistuste dialoogiakna (selle kaudu saab näiteks polügonide puhul nende sisu värvi teha läbipaistvaks jms).



3. Muude kihtide lisamine/kuvamine

"Layer" menüü "Add" käsuga saab lisada kaardiaknasse juurde andmeid muudest allikatest (levinud CAD-GIS failiformaatidest).

4. Info küsimine

Objekti infot (GetFeatureInfo) saab pärida "Select" menüü "Localize" käsuga; mõõtmisi teostada "Measure" menüü käskudega.